



# PC 版 Outlook2016 に別アカウントを追加する方法 (例. Gmail:2 段階認証なし)

※2018. 12. 27

1.



2.



3.

アカウントの追加

自動アカウントセットアップ  
多くの電子メール アカウントを自動的に設定できます。

ここでは Gmail アカウントの IMAP での追加方法を説明します。

☒ 電子メール アカウント(A)

名前(Y): Gmail (ICT推進担当)  
例: Eiji Yasuda

電子メール アドレス(E): ycuictpc@gmail.com  
例: ycuictpc@gmail.com

必要情報の入力前に、Gmail 側で Outlook を許可する設定を行います

パスワード(P): \*\*\*\*\*


パスワードの確認入力(T): \*\*\*\*\*

インターネット サービス プロバイダーから提供されたパスワードを入力してください。


☐ 自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする (手動設定)(M)

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

4. 【Gmail 側設定】 Gmail にログインして、設定を行います。



## 5. 【Gmail 側設定】IMAP での接続を許可します。



## 6. 【Gmail 側設定】以下の URL に接続し、Outlook2016 からの接続を許可します。

<https://myaccount.google.com/lesssecureapps>



※Gmail 側で 2 段階認証を有効にしている場合は、「安全性の低いアプリの許可」を有効にすることなく、Outlook2016 の利用が可能となります。Gmail で 2 段階認証を有効にすることを強く推奨します。

⇒ [Gmail での 2 段階認証を有効にする方法 \(推奨\)](#)

⇒ [PC 版 Outlook2016 に別アカウントを追加する方法 \(例: Gmail : 2 段階認証あり\)](#)

## 7. Outlook2016 の設定に戻り、必要情報を入力します。

アカウントの追加

自動アカウントセットアップ  
多くの電子メール アカウントを自動的に設定できます。

☒ 電子メール アカウント(A)

名前(Y):   
例: Eiji Yasuda

電子メール アドレス(E):   
例: eiji@contoso.com

パスワード(P):   
パスワードの確認入力(T):   
インターネット サービス プロバイダーから提供されたパスワードを入力してください。

☐ 自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする (手動設定)(M)

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

メーラ上に表示される名前(任意)

お使いの Gmail のアドレス

上記のパスワード

## 8.

アカウントの追加

セットアップの完了

構成中

アカウントの設定を行っています。この処理には数分かかることがあります。


- ✓ ネットワーク接続を確立しています
- ✓ ycuictpromo@gmail.com の設定を探しています
- ✓ サーバーにログインしてテストの電子メール メッセージを送信

IMAP 電子メール アカウントが設定されました。

☐ アカウント設定を変更する(C) **別のアカウントの追加(A)...**

< 戻る(B) **完了** キャンセル

9.



10.

